

# MANUAL DE PROGRAMAÇÃO E CONFIGURAÇÃO



Surpreenda-se com as possibilidades que esse produto pode oferecer para o seu conforto e sofisticação dos ambientes.

TR-TRON TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA.  
E- MAIL: SUPORTETECNICO@TRTRON.COM.BR  
SKYPE: MARTINTR4  
WHATS APP: (11) 95758-8652

Antes de iniciar, é necessário baixar o App Tuya no Play Store do seu celular.

Siga os passos abaixo para configurar o interruptor Wi-Fi com o aplicativo.

1º Passo: Clique no ícone para adicionar dispositivos. (página 2)

2º Passo: Selecione a opção Interruptor (Wi-Fi). (página 3)

3º Passo: Selecione uma Rede Wi-Fi de 2.4GHz, digite a senha e confirme. (página 4)

4º Passo: No interruptor, pressione e segure a tecla PROG até que o led amarelo comece a piscar. (página 5)

5º Passo: Confirme a opção e pressione em próximo. (página 5)

6º Passo: Aguarde. (página 6)

7º Passo: Clique no ícone de lápis circulado para alterar o nome do dispositivo e depois em concluído. (página 7)

8º Passo: (página 8)

- Ícone de lápis: Entrará nas configurações do Interruptor (nome e assistente de voz).

- Clicar e segurar no nome: Alterará o nome da tecla selecionada

Temporizador: Entrará na configuração de Timers.

Configurando PARALELO.

1º Passo : Selecione qualquer interruptor que fará parte do paralelo/intermediário. (página 9)

2º Passo: Clique no ícone de edição. (página 10)

3º Passo: Selecione a opção “associação de controles múltiplos”. (página 11)

4º Passo: Defina a tecla do primeiro Interruptor. (página 12)

5º Passo: Defina o segundo interruptor. (página 13)

6º Passo: Defina a tecla do segundo interruptor. (página 14)

7º Passo: Caso queira, repita isso para as outras duas teclas do Interruptor primário. (página 15)

Configurando CENA.

1º Passo: Na tela (todos os dispositivos), clique em “Cenas”. (página 16)

2º Passo: Clique em “Executar” e depois criar “Cena”. (página 17)

3º Passo: Temos várias opções de cena, vamos escolher como exemplo “Agenda”. (página 18)

4º Passo: Defina um horário para essa Cena. (página 19)

5º Passo: Clique em “Só uma vez” para definir o dia ou dias para que essa Cena aconteça. (página 20)

6º Passo: Clique em “Próximo” para definir a tarefa que será executada para Cena/Agenda. (página 21)

- Na condição “Se” temos que (Agenda 14:46), ou seja, quando chegar nesse horário e no dia/dias que foram determinados uma tarefa será realizada.

- Clique em “Então” para definir essa tarefa.

7º Passo: Clique em “Executar o dispositivo”. (página 23)

8° Passo: Todos os dispositivos cadastrados no aplicativo serão mostrados, escolha qual deles deverá fazer parte da Cena. (página 24)


9° Passo: Selecione o touch/tecla e se ele deverá ser ligado ou desligado, em seguida clique em “Guardar”. (página 25)

10° Passo: Clique em “Próximo” e depois “Guardar”, pronto a Cena está criada.(página 27).



1° passo:



2º passo:




3º passo:




4º passo:




5º passo:




6º passo:




7º passo:




8º passo:




1º passo:



2º passo:





3º passo:




4º passo:




5° passo:





6° passo:




7º passo:





1º passo:





2º passo:





3º passo:





4º passo:



5° passo:



6° passo:



14:49 4G 73%

Cancelar

**Se Agenda:14:46 quarta feira** ⋮

Dia todo

**Se** +

Quando qualquer condição for cumprida


🕒 Agenda:14:46 quarta feira >

**Então** +


Adic. Tarefa

**Guardar**



III ○ <





7º passo:




8º passo:





9º passo:





10º passo:



15:11  49% 70%

Cancelar

**Se Agenda:14:46 quarta feira** 

Dia todo

**Se** 

Quando qualquer condição for cumprida\*

---

 **Agenda:14:46**   
quarta feira


**Então** 

---

 **TRtron 3**   
Tecla 1:ON

**Guardar**







TR-tron tecnologia eletrônica Ltda.

Rua: Tupi Paulista, 120 – Estância Flora Rica – Peruíbe – CEP: 11750-000

Departamento Técnico: [suportetecnico@trtron.com.br](mailto:suportetecnico@trtron.com.br) ou Skype: martintr4

Departamento Comercial: [comercial@trtron.com.br](mailto:comercial@trtron.com.br)

Site: [www.trtron.com.br](http://www.trtron.com.br)

Instagram: [@trtrontecnologia](https://www.instagram.com/trtrontecnologia)

